

Stickad TOPP

STORLEK: 36/38 (40/42).

BRÖSTVIDD: ca 85 (90) cm.

GARN: 4 (4) nystan Flirt Any.

STICKOR: Perlinox nr 3½, 4½ och 5.

STICKFASTHET: 16 m slätstickning med stickor 5 = 10 cm.

1 ÖVERDRAGSHOPTAGNING (förkortas öhpt): Lyft 1 m, sticka 1 rm och drag den lyfta m över den stickade.

1 DUBBEL ÖVERDRAGSHOPTAGNING (förkortas dub öhpt): Lyft 1 m, sticka 2 rm tills., drag den lyfta m över de hopstickade.

MÖNSTER: Varv 1 (rätsida): Börja med 2 (4) rm, fortsatt med 1 omslag, x 3 rm, 1 dub öhpt, 3 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag. Upprepa från x och sluta med 3 rm, 1 öhpt, 1 (3) rm.

Varv 2 och alla följande jämna varv: 1 rm, sticka am tills 1 m återstår, 1 rm.

Varv 3: 3 (5) rm och därefter 1 omslag, x 2 rm, 1 dub öhpt, 2 rm, 1 omslag, 3 rm, 1 omslag. Upprepa från x och sluta med 2 rm, 1 öhpt, 1 (3) rm.

Varv 5: 4 (6) rm, 1 omslag, x 1 rm, 1 dub öhpt, 1 rm, 1 omslag, 5 rm, 1 omslag. Upprepa från x och sluta med 1 rm, 1 öhpt, 1 (3) rm.

Varv 7: 5 (7) rm, 1 omslag, x 1 dub öhpt, 1 omslag, 7 rm, 1

omslag. Upprepa från x, sluta med 1 öhpt, 1 (3) rm.

Varv 9: 1 (3) rm, 1 öhpt, 3 rm, 1 omslag, x 1 rm, 1 omslag, 3 rm, 1 dub öhpt, 3 rm, 1 omslag. Upprepa från x och sluta med 2 (4) rm.

Varv 11: 1 (3) rm, 1 öhpt, 2 rm, 1 omslag, x 3 rm, 1 omslag, 2 rm, 1 dub öhpt, 2 rm, 1 omslag. Upprepa från x, sluta med 3 (5) rm.

Varv 13: 1 (3) rm, 1 öhpt, 1 rm, 1 omslag, x 5 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 dub öhpt, 1 rm, 1 omslag. Upprepa från x, sluta med 4 (6) rm.

Varv 15: 1 (3) rm, 1 öhpt, 1 omslag, x 7 rm, 1 omslag, 1 dub öhpt, 1 omslag. Upprepa från x, sluta med 5 (7) rm.

Varv 16 = varv 2.

Upprepa från varv 1.

BAKSTYCKE: Lägg upp 68 (72) m på stickor 3½, sticka resår, 1 rm, 1 am i 3 cm. Byt till stickor 5 och slätstickning. Minska 1 m i var sida varannan cm 3 ggr. När stycket är 9 (11) cm börjar man öka 1 m i var sida varannan cm 3 ggr. När stycket mäter 15 (17) cm byts till stickor 4½ och mönsterstickning. Sticka mönster i sammanlagt 40 v. Byt sen till stickor 3½ och sticka resår, 1 rm, 1 am. På **3:e resår** görs 2 knapphål så: Sticka från sidkanten 12 m, maska av 2 m, sticka tills 14 m återstår, maska av 2 m, sticka

12 m. På nästa v läggs 2 nya m upp över varje avmaskning. När resåren är 2½ cm maskar man av med rm på rm och am på am.

FRAMSTYCKET stickas som bakstycket, fram till dess att man har stickat 40 mönsterv. Därefter fortsätter man att sticka mönster och man minskar 1 m i början och slutet av varje v 12 ggr. Sen återstår 44 (48) m. Låt dessa m vara kvar på stickan. Plocka med garnet och stickor 3½ upp 15 m utmed framstyckets ena sneddade sidkant (= utmed de sista 12 v), sticka sen framstyckets 44 (48) m, plocka därefter upp 15 m utmed framstyckets andra sneddade sidkant. Sticka sen resår, 1 rm, 1 am, i 2½ cm. Maska av (med rm på rm och am på am) sålunda: Börja från sidkanten och maska av 17 m, sticka resår över 7 m och sätt dem sen på en tråd (= ena hängslets m), maska av 27 (31) m, sticka resår över 7 m och sätt dem på en tråd (= andra hängslets m), maska av 17 m.

HÄNGSLEN: Tag för det ena hängslet de 7 m från tråden, och sticka med stickor 3½ resår, 1 rm, 1 am, i ca 45 cm. Maska av med rm på rm och am på am. Sticka det andra hängslet på samma sätt.

MONTERING: Spänn ut delarna, lägg fuktiga dukar över, låt torka. Sy sidsömmarna. Sy knappar i hängslena. Tränsa knappålen. Modell: **Birte Olsson**